



Quark License Administrator (QLA)

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Τι είναι ο QLA

Ο Quark License Administrator (QLA) είναι μια δικτυακή εφαρμογή διαχείρισης αδειών χρήσης που αναπτύχθηκε από Quark. Όταν αγοράζετε πέντε ή περισσότερες άδειες, ο QLA που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή, απλουστεύει την εγκατάσταση και τη συντήρηση της εφαρμογής σε πολλαπλούς υπολογιστές.

Πως δουλεύει

Ο Quark License Server Administrator παρακολουθεί το δίκτυο για αιτήσεις αδειών για αντίγραφα του λογισμικού Quark. Όταν λαμβάνει μια αίτηση για άδεια χρήσης, ο server ελέγχει να δει αν ο χρήστης ή ο υπολογιστής είναι μέλος μιας συγκεκριμένης ομάδας αδειών. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες άδειες χρήσης στην ομάδα αδειών για το χρήστη ή τον υπολογιστή του, τότε μια άδεια χρήσης ελέγχεται και η εκκίνηση εφαρμογή ξεκινά και προχωρεί. Εάν δεν είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης, ο διακομιστής δεν θα επιτρέψει την Quark προϊόν να ξεκινήσει.

Οδηγίες εγκατάστασης QLA

Εισαγωγή

Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες όταν εγκαταστήσετε το QLA και μεταφορτώσετε (download) μια άδεια χρήσης. Σας συνιστούμε να συλλέξετε αυτές τις πληροφορίες εξ αρχής και να την έχετε διαθέσιμη όταν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Επίσης θα χρειαστεί να επιλέξετε ένα όνομα και κωδικό χρήστη για να εισέλθετε στη φόρμα διαχείρισης του QLA. Ερ;om;envn

- Τον αριθμό πελατών (customer number) και αριθμό σειράς (serial number) για τις άδειες των Quark εφαρμογών που παρακολουθούνται από το QLA
- Την email διεύθυνση του τμήματος
- Την email διεύθυνση του διαχειριστή (μπορείτε να εισάγετε μέχρι 10 διευθύνσεις)
- Όνομα και κωδικός χρήστη
- DNS ή IP διεύθυνση του υπολογιστή που λειτουργεί ως QLA



- Θύρα (port) του υπολογιστή που λειτουργεί ως QLA
- Τη διεύθυνση της κάρτας δικτύου που επιλέγετε να εκτελέσετε το QLA

Εγκατάσταση

Το λογισμικό QLA χωρίζεται σε δύο τμήματα, (α) τον QLA εξυπηρετητή (server) και (β) τη κονσόλα διαχείρισης QLA (control panel).

Εγκαταστήστε το λογισμικό του QLA server στη κεντρική τοποθεσία – κεντρικό υπολογιστή για λειτουργίες διαχείρισης αδειών χρήσης. Η διεπαφή και χρήση του QLA server γίνεται μέσω του λογισμικού της κονσόλας διαχείρισης – QLA control panel.

QLA 4.5

1. Προκειμένου να εγκατασταθεί το λογισμικό θα πρέπει να ανοίξουμε ένα λογαριασμό στην www.quark.com/products/qla, δίνοντας τα στοιχεία της άδειάς μας, όπως αυτή μας έχει έλθει σε έντυπη μορφή. Μέσω του λογαριασμού αυτού:
 - a. Παράγουμε και μεταφορτώνουμε (download) το αρχείο QLALicense.dat, το οποίο περιέχει την ηλεκτρονική μορφή της άδειάς μας και απαιτείται για να μπορεί να εκτελείται ο QLA.
 - b. Μεταφορτώνουμε (download) το αρχείο εγκατάστασης του QLA, (“QLAServer4.5Installer”).
2. Εγκαθιστούμε στο server του εργαστηρίου τον QLA και αντιγράφουμε στο directory της εγκατάστασής του το αρχείο QLALicense.dat. Εναλλακτικά, αν έχουμε τα αρχεία εγκατάστασης του QLA εκ των προτέρων διαθέσιμα, μπορούμε να εγκαταστήσουμε τον QLA στον server και να ακολουθήσουμε τον οδηγό που αυτός παρέχει για καταχώρηση άδειας. Λόγω του ότι υπήρχε μία μόνο άδεια στη διάθεσή μας δε μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του οδηγού.
3. Εκκινούμε τον QLA στον server κι έπειτα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση της εφαρμογής στους clients.

Για να εγκαταστήσετε τον εξυπηρετητή QLA server στα Windows

1. Απενεργοποιείτε κάθε προστασία για ιούς και κλείστε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε προτού εκτελέσετε το QLA 4.5 Installer.
2. Ανοίξτε το QLA Installers φάκελο και τρέξτε το QLA Client 4.5 Install.exe
3. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε OK.
4. Η αρχική οθόνη αναζητά για προηγούμενη εγκατάσταση του QLA. Εάν εντοπιστεί κάποια προηγούμενη εγκατάσταση, θα σας εμφανιστεί μια προειδοποίηση, ότι η εγκατάσταση ήδη υπάρχει. Θα πρέπει να απεγκαταστήσετε την προηγούμενη έκδοση για να προχωρήσετε. Εάν δεν



- εντοπιστεί προηγούμενη έκδοση εγκατάστασης, η εγκατάσταση θα προχωρήσει.
5. Πατήστε επόμενο (Next). Μια ειδοποίηση σας προτρέπει να σταματήσετε όλες τις εγκαταστάσεις προτού εγκαταστήσετε το QLA. Πατήστε OK. Η οθόνη με τους όρους της άδεια χρήσης θα εμφανιστεί.
 6. Διαβάστε προσεκτικά τη συμφωνία. Αν αποδέχεστε τους όρους της συμφωνίας, πατήστε Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης (I accept the terms of the license agreement). Πατήστε επόμενο (Next).
 7. Η οθόνη με την τοποθεσία εγκατάστασης (**Installation Location**) θα εμφανιστεί. Εισάγετε την τοποθεσία που θέλετε να εγκαταστήσετε τον επιθυμητό φάκελο εγκατάστασης. Πατήστε επόμενο (Next).
 8. Η οθόνη με τις πληροφορίες χρήστη (User information) θα εμφανιστεί. Επιλέξτε δευτερεύουσα (backup) εγκατάσταση αν εγκαθιστάτε το λογισμικό δε δευτερεύον εξυπηρετητή.
 9. Απενεργοποιείτε το **Install as service** (εγκατάσταση σαν υπηρεσία) αν δεν θέλετε να εκτελέσετε το QLA server σαν service, μαζί με τα άλλα service του λειτουργικού συστήματος.
 10. Εισάγετε όνομα χρήστη για το διαχειριστή που θα διαχειρίζονται το QLA στο πεδίο **User Name** (όνομα χρήστη). Το όνομα και κωδικός χρήστη θα πρέπει να αποφασιστούν πριν την εγκατάσταση και δεν μπορούν να αλλάξουν παρά μόνο αν επαναεγκαταστήσετε το QLA.
 11. Εισάγετε το κωδικό χρήσης (password) για το διαχειριστή στο πεδίο **Password**.
 12. Επανεισάγετε το κωδικό χρήστη στο πεδίο Confirm Password για έλεγχο, και πατήστε επόμενο (Next).
 13. Όταν όλα τα στοιχεία εγκατασταθούν ή φόρμα εγγραφής θα εμφανιστεί. Πατήστε εγγραφή και μεταφόρτωση (register and download license file) για να εγγράψετε το QLA λογισμικό και πατήστε Next για να κατεβάσετε μια το αρχείο με την άδεια χρήσης από την Quark.

Για να εγκαταστήσετε τη κονσόλα διαχείρισης (control panel) QLA στα Windows

Προτού ξεκινήσετε θα πρέπει να απεγκαταστήσετε κάθε προηγούμενη εγκατάσταση του QLA control panel. Έπειτα:

14. Απενεργοποιείτε κάθε προστασία για ιούς και επανακινήστε τον υπολογιστή.
15. Ανοίξτε το QLA Installers φάκελο και τρέξτε το QLA Client 4.5 Install.exe
16. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα
17. Η αρχική οθόνη αναζητά για προηγούμενη εγκατάσταση του QLA control panel. Εάν εντοπιστεί κάποια προηγούμενη εγκατάσταση, θα σας εμφανιστεί μια προειδοποίηση, ότι η εγκατάσταση ήδη υπάρχει. Θα πρέπει να απεγκαταστήσετε την προηγούμενη έκδοση για να προχωρήσετε. Εάν δεν εντοπιστεί προηγούμενη έκδοση εγκατάστασης, η εγκατάσταση θα προχωρήσει.
18. Πατήστε επόμενο (Next). Μια ειδοποίηση σας προτρέπει να σταματήσετε όλες τις εγκαταστάσεις προτού εγκαταστήσετε το QLA. Πατήστε OK. Η οθόνη με τους όρους της άδεια χρήσης θα εμφανιστεί.



19. Διαβάστε προσεκτικά τη συμφωνία. Αν αποδέχεστε τους όρους της συμφωνίας, πατήστε **Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης (I accept the terms of the license agreement)**. Πατήστε επόμενο (Next).
20. Η οθόνη με την τοποθεσία εγκατάστασης (**Installation Location**) θα εμφανιστεί. Εισάγετε την τοποθεσία που θέλετε να εγκαταστήσετε τον επιθυμητό φάκελο εγκατάστασης. Πατήστε επόμενο (Next).
21. Στην οθόνη με τις πληροφορίες εξυπηρετητή (Server Information), εισάγετε το όνομα του υπολογιστή όπου ο πρωτεύον QLA server βρίσκεται, στο πεδίο **Server Name**. Αυτό μπορεί να είναι είτε το όνομα DNS (name) είτε η διεύθυνση IP.
22. Εισάγετε τον αριθμό πύλης (port number) που χρησιμοποιείται από το πρωτεύον QLA server στο πεδίο **Service Port**.
23. Αν έχετε κάποιο QLA backup server εισάγετε το όνομα που ο QLA backup server βρίσκεται στο πεδίο **Backup server**.
24. Εισάγετε το port number που χρησιμοποιεί ο QLA Backup server **στο πεδίο Backup server port**
25. Εφόσον έχετε τελειώσει με την εισαγωγή πρωτεύον και δευτερεύον εξυπηρετητή πατήστε επόμενο (Next).
26. Όταν όλα τα στοιχεία εγκατασταθούν θα εμφανιστεί η οθόνη ολοκλήρωσης εγκατάστασης (Install Complete). Πατήστε τέλος (Finish).